

Uživatelská dokumentace



Mobilní aplikace VDT Plyn

Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován celý ani částečně, ani ukazován třetím stranám nebo používán k jiným účelům, než pro jaké byl poskytnut, bez předchozího písemného schválení společností OTE, a.s.

Přístup na Vnitrodenní trh s plynem a obchodování na vnitrodenním trhu s plynem prostřednictvím mobilní aplikace se řídí Obchodními podmínkami OTE, a.s., pro plynárenství, a tímto uživatelským manuálem.

2025 OTE, a.s.

Revize dne:
10.04.2025

Název dokumentu:
Mobilní aplikace VDT Plyn

Obsah

1.1	Vytvoření žádosti o mobilní přístup	4
1.1.1	Přímá aktivace s přístupem do portálu CS OTE	6
1.1.2	Aktivace správcem (osoba s rolí Správa kmenových údajů RÚT).....	12
1.1.3	Přihlášení uživatele	18
1.1.4	Omezení funkce daného profilu.....	19
1.1.5	Přihlášení do profilu	20
1.2	Přenos podpisového certifikátu do mobilního zařízení	20
1.2.1	Příprava exportu certifikátu uloženého v kmenových datech v PC.....	20
1.3	Záhlaví obrazovek	26
1.4	Ovládací prvky	26
1.5	Obrazovka Trh	27
1.5.1	Obrazovka Vytvoření nabídky	28
1.6	Obrazovka Sestavy	29
1.7	Obrazovka Obchody	30
1.8	Obrazovka Vývoj obchodování	31
1.9	Obrazovka Nabídky	33
1.9.1	Obrazovka Modifikace nabídky.....	33
1.10	Obrazovka Události	35
1.11	Odhlášení uživatele	36

Seznam obrázků

Obr. 1 – Schéma vytvoření žádosti o mobilní přístup.....	5
Obr. 2 – Přímá aktivace – Webový portál – Správa zařízení	6
Obr. 3 – Přímá aktivace – aktivační QR kód.....	6
Obr. 4 – Souhlas s licenčními podmínkami	7
Obr. 5 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Nový profil	7
Obr. 6 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Údaje o profilu	8
Obr. 7 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Aktivace kódu	8
Obr. 8 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Vytvoření nového profilu	9
Obr. 9 – Přímá aktivace – Webový portál	10
Obr. 10 – Přímá aktivace – Webový portál – Detail mobilního zařízení	11
Obr. 11 – Aktivace správcem – Webový portál – Detail mobilních zařízení	12
Obr. 12 – Aktivace správcem – Webový portál – Správa mobilních zařízení	13
Obr. 13 – Aktivace správcem – Webový portál – Správa zařízení	13
Obr. 14 – Aktivace správcem – Webový portál	14
Obr. 15 – Aktivace uživatelem za spolupráce se správcem - Mobilní aplikace – Nový profil.....	14
Obr. 16 – Aktivace správcem – Mobilní aplikace – Údaje o účtu	15
Obr. 17 – Aktivace správcem – E-mail s aktivačním kódem.....	15
Obr. 18 – Obrazovka načtení QR kódu do mobilního zařízení.....	16
Obr. 19 – Aktivace správcem – Mobilní aplikace – Vytvoření nového profilu.....	16
Obr. 20 – informace o novém profilu (pozastaveného).....	17
Obr. 21 – Aktivace správcem – Webový portál.....	17
Obr. 22 – Aktivace správcem – Webový portál – Detail mobilního zařízení	18
Obr. 23 – Souhlas s licenčním ujednáním Aplikace OTE.....	19
Obr. 24 – Detail mobilního zařízení (již aktivovaného)	19
Obr. 25 – Přihlášení uživatele.....	20
Obr. 26 – Přenos certifikátu – Webový portál.....	21
Obr. 27 – Přenos certifikátu – Lokální uložení.....	21
Obr. 28 – Přenos certifikátu – Pki komponenta	21
Obr. 29 – Přenos certifikátu – Heslo k primární části certifikátu	22
Obr. 30 – Přenos certifikátu – nové heslo pro export certifikátu	22
Obr. 31 – Přenos certifikátu – Export QR kódů generované na portálu CS OTE	23
Obr. 32 – Obrazovka certifikát.....	24
Obr. 33 – Přenos certifikátu – Mobilní aplikace – Načtení QR kódů.....	25
Obr. 34 – Načtený certifikát.....	25
Obr. 35 – Záhlaví obrazovek.....	26
Obr. 36 – Obrazovka Trh.....	27
Obr. 37 – Obrazovka Zadání nabídky	28
Obr. 38 – Obrazovka Sestavy.....	29
Obr. 39 – Obrazovka Obchody.....	30
Obr. 40 – Vývoj obchodování	31
Obr. 41 – Obrazovka Nabídky	33
Obr. 42 – Obrazovka Modifikace nabídky.....	34
Obr. 43 – Obrazovka Události	35
Obr. 44 – Odhlášení uživatele z profilu	36

Použité zkratky

Zkratka	Význam
CS OTE	Centrální systém OTE
OTE	Společnost OTE, a.s.
PC	Osobní počítač (z angl. Personal Computer)

1.1 Vytvoření žádosti o mobilní přístup

- Aktivace předpokládá přístup uživatele do portálu CS OTE (<https://portal.ote-cr.cz>) pomocí platného certifikátu, a to buď samotným uživatelem žádajícím o přístup nebo **správce kmenových údajů RÚT**. Dále je nezbytný internetový on-line přístup mobilního zařízení (Wi-Fi, GPRS, ...).
- Základní způsob je **přímá aktivace** uživatelem - 1.1.1 s okamžitým přístupem z mobilní aplikace. Tento způsob je použitelný pro již existujícího uživatele s platným certifikátem, který si zřídí přístup sám pro sebe.
- Instalace aplikace na mobilní zařízení:

a) Aplikace pro Android:

- Po spuštění **Google Play** na mobilním zařízení



- vyhledejte OTE VDT Plyn nebo užíjte QR kód:
- aplikaci stáhněte a nainstalujte



b) Aplikace pro iOS:

- Po spuštění **App Store** mobilním zařízení



- vyhledejte OTE VDT Plyn nebo užíjte QR kód:
- aplikaci stáhněte a nainstalujte




Přímá aktivace je možná pro osoby s přístupem do portálu CS OTE. Role související s aplikací VDT Plyn jsou uvedeny níže:

Role se vztahem k aplikaci VDT Plyn		
Pasivní přístup	Přístup k VDT plyn prostřednictvím mobilní aplikace	(automaticky při vstupu na VDT)
	- Přístup k obchodovací obrazovce VDT	(automaticky při vstupu na VDT)
Aktivní přístup	Přístup k VDT plyn prostřednictvím mobilní aplikace	(automaticky při vstupu na VDT)
	- Přístup k obchodovací obrazovce VDT	(automaticky při vstupu na VDT)
	- Vkládání nabídek na VDT plyn prostřednictvím mobilní aplikace	(rolí nutno přidat Správce)
Přístup na reporty	- Přístup na reporty	(automaticky při vstupu na VDT)
	Přístup na reporty OTE	(automaticky při vstupu na VDT)

Pozn.: Správci vidí u osob role, které jim mohou přiřazovat/odebírat.


- Další možností je **Aktivace správcem** - 1.1.2 (osobou s rolí *Správa kmenových údajů RÚT*). Je použitelná i pro uživatele, kteří nemají nainstalovaný platný certifikát v CS OTE, za předpokladu, že aktivující správce platný certifikát zaregistrovaný v CS OTE má.
- Pozor: Používání aplikace VDT Plyn není možné bez přenosu certifikátu z CS OTE (popis přenosu certifikátu je popsán v kapitole 1.2). V případě využívání certifikátu na Tokenu nebo jiných hardwarových úložištích export certifikátu není možný a pro export je nutné použít privátní verzi certifikátu *.p12 (1.2.1).



Obr. 1 – Schéma vytvoření žádosti o mobilní přístup

1.1.1 Přímá aktivace s přístupem do portálu CS OTE

- Pro vytvoření mobilního přístupu přímou aktivací se nejdříve přihlaste do webového portálu CS OTE (<https://portal.ote-cr.cz>).
- V sekci **Registrace** zvolte **Správa mobilních zařízení**



Obr. 2 – Přímá aktivace – Webový portál – Správa zařízení

- Pro vytvoření nové aktivace zvolte tlačítko **Aktivovat nové zařízení**.
Následně vyberte uživatele, pro kterého je aktivace určena, čímž bude automaticky doplněna jeho emailová adresa. Po následném stisku **Pokračovat** se zobrazí formulář:
a) Registrační QR kód, v případě, že aktivaci provádíte pro přihlášeného uživatele:



Obr. 3 – Přímá aktivace – aktivační QR kód

Informace o odeslání QR kódu na uvedenou emailovou adresu – viz.1.1.2

- Nyní je třeba aktivační QR kód přenést do mobilního zařízení, přičemž platnost tohoto kódu je uvedena v poli **Platnost aktivace do** (Obr. 3).

Mobilní zařízení – mobilní aplikace OTE VDT Plyn

2025 OTE, a.s.

Revize dne:
10.04.2025


Název dokumentu:
Mobilní aplikace VDT Plyn

- Na mobilním zařízení spustíte mobilní aplikaci OTE VDT Plyn.
- V případě spuštění nově nainstalované aplikace se zobrazí Souhlas s licenčními podmínkami ([Obr. 4 – Souhlas s licenčními podmínkami](#)), který je třeba potvrdit, jinak nebude přístup do aplikace umožněn:



Obr. 4 – Souhlas s licenčními podmínkami

- Následně se zobrazí obrazovka Profilů ([Obr. 5 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Nový profil](#)), kde klikneme na **Nový profil**.



Obr. 5 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Nový profil



Obr. 6 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Údaje o profilu

- Do kolonky **Aktivační kód** zadejte vygenerovaný QR kód.


Tento kód je možné načíst kamerou nebo zadat ručně:

- Klikněte na . Spustí se kamera Vašeho mobilního zařízení (Obr. 7). Nasměrujte kameru na obrazovku s QR kódem. Mobilní zařízení kód zaznamená, což se zpravidla projeví i vibrací zařízení.
- Druhou možností je opsat samotný text **Aktivační kód** (z webového portálu CS OTE) do políčka **Aktivační kód**.




Obr. 7 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Aktivace kódu

- Do kolonky **Název** zadejte název nového profilu.
- Vytvořte **Heslo**, které obsahuje minimálně 4 znaky a následně jej zopakujte v kolonce **Heslo znovu**. Zadané heslo slouží k zabezpečení profilu a certifikátu proti neoprávněnému použití.
- Kliknutím na **Vytvořit profil** (Obr. 6) vytvoříte nový, zatím neschválený, profil v mobilní aplikaci VDT (Obr. 8 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Vytvoření nového profilu).



Obr. 8 – Přímá aktivace – Mobilní aplikace – Vytvoření nového profilu

- Po **Vytvoření nového profilu** na mobilním zařízení stránka Aktivačního průvodce na webovém portálu automaticky přejde do bodu, který vyžaduje **přijetí** nebo **zamítnutí** propojení daného mobilního zařízení s tímto účtem na portálu CS OTE.



10.04.2025 11:58:55

Elektřina Plyn

Registrace / Správa mobilních zařízení

← Aktivovat nové zařízení

1. Vyběr uživatele
Hotovo ✓

2. Spárování zařízení
Hotovo ✓

3. Shrnutí a podpis
Hotovo ✓

● Zařízení bylo úspěšně rozpoznáno.


Zkontrolujte následující údaje

Aplikace	Obnovitelné zdroje
Datum a čas vytvoření	09.04.2025 13:05:02
IP adresa	89.103.15.224
Otisk veřejného klíče SHA-1	3E9E8D0C0E9E8D0C0E9E8D0C0E9E8D0C0E9E8D0C0E9E8D0C0E9E8D0C0E9E8D0C
Unikátní ID zařízení	88706ae0-c75b-4c2c-99c3-ecceeb617dcb
Výrobce	Xiaomi
Model	Redmi 8
Název profilu	a
User ID	35927
Email	-

Zavřít Odmítnout Přijmout

Obr. 9 – Přímá aktivace – Webový portál

- **Doporučujeme zkontrolovat**, že červeně orámované kódy, na [Obr. 8](#) a [Obr. 9](#), zobrazující otisk veřejného klíče, jsou totožné na mobilním zařízení i ve webovém portálu CS OTE.
- Klikněte na **Přijmout** ([Obr. 9](#)) a podepište certifikátem.
- Po stisknutí tlačítka **Přijmout** a **podpisu** dojde ke spárování a toto mobilní zařízení je jednoznačně identifikovatelné pro CS OTE. Nyní se účet nachází ve stavu **Pozastaveno** a mobilní zařízení se do mobilní aplikace zatím nemůže přihlásit. Na portálu se zobrazí **Detail mobilního zařízení**: ([Obr. 10 – Přímá aktivace – Webový portál – Detail mobilního zařízení](#))




Obr. 10 – Přímá aktivace – Webový portál – Detail mobilního zařízení

- Pokud disponujete rolí Správa kmenových dat RÚT, vidíte nyní tlačítko **Povolení přístupu** (Obr. 10 – Přímá aktivace – Webový portál – Detail mobilního zařízení). Jeho stiskem umožníte přístup mobilního zařízení do sítě VDT. Dále viz kapitola 1.1.3.
- Pozor: Jestliže tlačítko **Povolení přístupu** na stránce nevidíte, prosím kontaktujte **Správce kmenových údajů** za vaši společnost, který na stránce Detail mobilního zařízení může tento účet aktivovat klikem na **Povolit přístup**.

----- osoba s rolí Správa kmenových údajů RÚT -----

Přihlášení do **CS OTE**, volba menu **Registrace / Mobilní přístup / Správa zařízení**
 Rozkliknutím daného záznamu dojde k zobrazení **Detailu mobilního zařízení** a
 v dolní části obrazovky je vidět tlačítko **Povolit přístup**, po jehož stisknutí je účet ve stavu
Schváleno a je možné jej v MZ normálně využívat.



Obr. 11 – Aktivace správcem – Webový portál – Detail mobilních zařízení

Stisk tlačítka Povolení přístupu aktivuje možnost Pozastavení přístupu, Deaktivaci účtu nebo Export certifikátu – viz dále.


- Nyní je účet ve stavu **Schváleno** a přímá aktivace je úspěšně dokončena. Do mobilní aplikace se lze přihlásit a po přenosu (importu) platného kvalifikovaného certifikátu (Přenos podpisového certifikátu do mobilního zařízení) registrovaného v CS OTE je možno mobilní aplikaci plnohodnotně využívat.

1.1.2 Aktivace správcem (osoba s rolí Správa kmenových údajů RÚT)

- Aktivace správcem pro jiného uživatele registrovaného v kmenových datech je použitelná pro uživatele, který může, ale nemusí mít certifikát pro přístup do CS OTE. Aktivace se provádí ve třech krocích.

1. krok – správce

- Přihlaste se do portálu CS OTE (<https://portal.ote-cr.cz/otemarket/>).
- V sekci **Registrace** zvolte položku **Správa mobilních zařízení**.



Obr. 12 – Aktivace správcem – Webový portál – Správa mobilních zařízení

- Po volbě **Aktivovat nové zařízení** se zobrazí formulář pro výběr uživatele pro spárování.
- Ze seznamu vyberte osobu: **ID osoby / jméno osoby**, pro kterou vytváříte mobilní přístup. Po zvolení požadovaného uživatele se zobrazí pole **e-mail**, který je možné ponechat nebo změnit (Obr. 13 – Aktivace správcem – Webový portál – Správa zařízení).

← Aktivovat nové zařízení

1. Výběr uživatele

2. Spárování zařízení

3. Shrnutí a podpis

Vyberte uživatele pro spárování


* Uživatel

E-mail

Obr. 13 – Aktivace správcem – Webový portál – Správa zařízení

- Po výběru osoby a klik na **Pokračovat** jste informováni o odeslání emailu obsahující QR kód určený pro aktivaci mobilního zařízení. Systém nyní, po dobu jedné hodiny, čeká na načtení QR kódu zvoleného uživatele v rámci aktivace nového profilu v mobilní aplikaci (Obr. 14).


Osoba s mobilním zařízením, tedy musí **QR kód z aktivačního emailu přenést** do aktivačního procesu mobilní aplikace (viz. výše). Načtení kódu a **spárování mobilního zařízení s portálem CS OTE** je třeba provést **do jedné hodiny**, jinak platnost aktivace vyprší a proces aktivace je nutné opakovat.




Obr. 14 – Aktivace správcem – Webový portál

2. krok – uživatel zakládající profil na svém mobilním zařízení

- Spustíte mobilní aplikaci OTE VDT Plyn na mobilním zařízení.
- V případě spuštění nově nainstalované aplikace se zobrazí Souhlas s licenčními podmínkami (Obr. 4 – [Souhlas s licenčními podmínkami](#)), který je třeba potvrdit, jinak nebude přístup do aplikace umožněn.
- Klikněte na **Nový profil**.



Obr. 15 – Aktivace uživatelem za spolupráce se správcem - Mobilní aplikace – Nový profil



Obr. 16 – Aktivace správcem – Mobilní aplikace – Údaje o účtu

- Do kolonky Aktivační kód zadejte QR kód z e-mailu odeslaného správcem (Obr. 17):

Aktivace zařízení

Spárujte zařízení pomocí Aktivačního kódu nebo QR kódu.

Aktivační kód : OUMX2QTNKQ5SRB2L



Obr. 17 – Aktivace správcem – E-mail s aktivačním kódem

- Klikem na  na mobilním zařízení se spustí kamera Vašeho mobilního zařízení (Obr. 16 – Aktivace správcem – Mobilní aplikace – Údaje o účtu). Nasměrujte kameru na obrazovku s QR kódem. Mobilní zařízení kód zaznamená, což se zpravidla projeví i vibrací zařízení.




Obr. 18 – Obrazovka načtení QR kódu do mobilního zařízení

- Druhou možností je opsat samotný text **Aktivační kód** (z webového portálu CS OTE nebo aktivačního emailu zaslaného Správcem údajů) do políčka **Aktivační kód**:

Aktivace zařízení

Spárujte zařízení pomocí Aktivačního kódu nebo QR kódu.

Aktivační kód : OUMX2QTNKQ5SRB2L

Obr. 19 – Aktivace správcem – Mobilní aplikace – Vytvoření nového profilu

- Do kolonky **Název** zadejte název nového profilu.
- Vytvořte **Heslo**, které obsahuje minimálně 4 znaky a následně jej zopakujte v kolonce **Heslo znovu**. Zadané heslo slouží k zabezpečení profilu a certifikátu proti neoprávněnému použití.
- Kliknutím na **Vytvořit Profil** (Obr. 19) vytvořte nový profil v mobilní aplikaci, který je ve stavu **Pozastaveno** a zatím se na něj nelze přihlásit.

ktivace Profilu

Název profilu
user

Status registrace
NEAKTIVNÍ

Info
Profil není aktivní. Dokončete prosím
aktivaci na webovém portálu CS OTE.

Hash
E3673D4591B47AA5B54EDDA0C00F5
635B1414A53

X ZAVŘÍT

Obr. 20 – informace o novém profilu (pozastaveného)

3. krok – správce

- **Po Vytvoření** nového **profilu** na mobilním zařízení stránka Aktivačního průvodce na webovém portálu správce kmenových údajů RÚT automaticky přejde do bodu, kdy se může zkontrolovat, z jaké aplikace byla aktivace vyvolána a souhlas otisků veřejného klíče na mobilním zařízení a portálu CS OTE:

OTE

10.04.2025 11:58:55

Elektrifna

Plyn

Jméno Přijmeni
OTE a.s.

Vyhledat

Tržby

Odhledy

Úvodní stránka

Obilbené

Registrace

Číselníky

Kmenová data

Správa certifikátů

Správa mobilních zařízení

Sestavy

Sestava ERU licence

Administrace

Zprávy OTE

DT

IDA

VDT

Registrace / Správa mobilních zařízení

1.

Výběr uživatele

Hotovo

2.

Spřování zařízení

Hotovo

3.

Shrnutí a podpis

Hotovo

Zařízení bylo úspěšně rozpoznáno.

Zkontrolujte následující údaje

Aplikace	VDT s elektrifnou
Datum a čas vytvoření	09.04.2025 14:32:29
IP adresa	89.103.15.224
Otisk veřejného klíče SHA-1	84K0E6E8B8400B8B85F00E8E8380F0F58880D88888
Unikátní ID zařízení	e40e9bd775ac123b
Výrobce	Xiaomi
Model	Redmi 8
Název profilu	g
User ID	205001
Email	jiri.dvoracek@cgi.com

Zavřít


Odmítnout

Přijmout

Obr. 21 – Aktivace správcem – Webový portál

- **Doporučujeme zkontrolovat**
 - Zda kolonka **Aplikace** – obsahuje požadovanou aplikaci, pro kterou má být aktivace provedena;

- že červeně orámované kódy na (Obr. 20 – informace o novém profilu a Obr. 21 – Aktivace správcem – Webový portál), zobrazující otisk veřejného klíče, jsou totožné na mobilním zařízení i na webovém portálu CS OTE.
- Klikem na **Přijmout** (Obr. 21) a **podpisem certifikátem** dojde ke spárování, a mobilní zařízení uživatele, pro kterého schválíte mobilní přístup, je jednoznačně identifikovatelné pro CS OTE. Tento profil je však prozatím ve stavu **Pozastaveno** a nelze se na něj přihlásit.
- Zároveň se také v CS OTE zobrazí **Detail mobilního zařízení** ve Správci zařízení, kde po kontrole propojené aplikace je možné klikem na **Povolení přístupu** povolit přístup mobilního zařízení do systému VDT (Obr. 22).



Obr. 22 – Aktivace správcem – Webový portál – Detail mobilního zařízení

1.1.3 Přihlášení uživatele


- V případě nově nainstalované aplikace (nebo po některých aktualizacích) se zobrazí výzva se souhlasem licenčního ujednání s Aplikací OTE: (**Bez provedení souhlasu není možné v aplikaci pokračovat.**)



Obr. 23 – Souhlas s licenčním ujednáním Aplikace OTE

1.1.4 Omezení funkce daného profilu


- Pro dočasné pozastavení funkce profilu na formuláři Správa mobilních zařízení vybereme daný profil (zobrazíme Detail mobilního zařízení – dole Obr. 24) a zvolíme tlačítko **Pozastavit přístup**. Deset minut po zadání tohoto požadavku nebude možné zvolený profil využít. Následně je možno profil opět zaktivovat klikem na **Povolit přístup**.
- Pro trvalé zneaktivnění daného účtu zvolíme možnost **Deaktivovat**, čímž tento profil natvrvalo odstraníme. Deset minut po zadání tohoto požadavku nebude možné zvolený profil využít.



Obr. 24 – Detail mobilního zařízení (již aktivovaného)

1.1.5 Přihlášení do profilu

Do aplikace se přihlásíme výběrem profilu a zadáním hesla na úvodní obrazovce mobilní aplikace.



Obr. 25 – Přihlášení uživatele


- Při **první spuštění aplikace** je po přihlášení automaticky spuštěn **Průvodce nastavení**, kde je nutné **nastavit PIN** – zadáním a zopakováním na zobrazené numerické klávesnici a **nainportovat certifikát** (Přenos podpisového certifikátu do mobilního zařízení). Nedokončí-li se tento proces, bude automaticky spuštěn při další startu aplikace VDT, dokud oba kroky nebudou správně provedeny.

1.2 Přenos podpisového certifikátu do mobilního zařízení

Proces přenosu certifikátu ze systému CS OTE vyžaduje současné využití PC i mobilního zařízení. Následující kapitoly popisují, jak podpisový certifikát nahrát do Lokálního úložiště a přenést do mobilního zařízení s VDT Plyn.


1.2.1 Příprava exportu certifikátu uloženého v kmenových datech v PC

- Přihlaste se do webového portálu CS OTE (<https://portal.ote-cr.cz>).
- Pro přenos certifikátu do mobilního zařízení je nutné mít tento certifikát nahrán v Lokálním úložišti:
- V menu **Registrace** zvolte **Správa mobilních zařízení** a na formuláři tlačítko **Export certifikátu**.




Obr. 26 – Přenos certifikátu – Webový portál

- a) V případě aktivního Lokálního úložiště se zobrazí certifikát, kterým je uživatel přihlášen a lze jej exportovat do mobilního zařízení klikem na **Pokračovat** nebo lze pro export vybrat jiný certifikát klikem na tlačítko **Nahrát certifikát**:



Obr. 27 – Přenos certifikátu – Lokální úložiště

- b) V případě aktivní PKI komponenty se zobrazí formulář umožňující načíst daný certifikát:



Obr. 28 – Přenos certifikátu – Pki komponenta

Nyní je potřeba nahrát certifikát pro přenos, který **je kvalifikovaný, musí obsahovat privátní část** a je **zaregistrovaný v CS OTE**. (Privátní část není odesílána na server - je uložena lokálně v adresáři prohlížeče se zabezpečením PKCS#12. Po přenosu certifikátu do mobilního zařízení je možné tuto privátní část certifikátu z prohlížeče vymazat.)

- Po kliku na **Vybrat soubor** a výběru daného souboru xxx.p12 nebo xxx.pfx je zobrazeno dialogové okno s výzvou k zadání heslo k tomuto certifikátu:

Obr. 29 – Přenos certifikátu – Heslo k primární části certifikátu


- zadáním hesla a klik na **Importovat** je certifikát připraven pro export do mobilního zařízení.

Následuje zobrazení informací o tomto certifikátu a výzva k zadání **nového hesla**, určeného pouze pro přenos certifikátu. **Heslo** bude vyžadováno při ukládání certifikátu do mobilního zařízení a slouží pro zabezpečení certifikátu proti neoprávněnému použití:

Obr. 30 – Přenos certifikátu – nové heslo pro export certifikátu

- Následující obrazovky budou obsahovat stanovený počet QR kódů obsahující informace o daném certifikátu, které je nutné přenést do mobilního zařízení.


Klikem na ikonu **Tužky** nad QR kódem (Obr. 31 – Přenos certifikátu – Export QR kódů generované na portálu CS OTE) můžeme počet generovaných kódů zvýšit, a tím zabezpečit možnost načtení kódů i starším mobilním zařízením, které tento kód nejsou schopny načíst.



Obr. 31 – Přenos certifikátu – Export QR kódů generované na portálu CS OTE

1.2.1.1 Přenos certifikátu do mobilního zařízení

- V mobilní aplikaci je **nutné provést import** při prvním spuštění aplikace, jako druhý krok **Průvodce nastavením** – klikem na tlačítko **Importovat**.
- Pokud chceme nahradit již nahraný certifikát jiným certifikátem, registrovaným v CS OTE (např. při obnově certifikátu) můžeme tak učinit po výběru **Certifikát** z menu aplikace VDT Plyn.
 - Zobrazí se informace o uloženém certifikátu, byl-li již nějaký naimportován ([Obr. 32 – Obrazovka certifikát](#))
 - Zobrazí se též tlačítka pro **Import** nového certifikátu a **Test** validity uloženého certifikátu ([Obr. 32 – Obrazovka certifikát](#))




Obr. 32 – Obrazovka certifikát

- Pro nahrání jiného certifikátu zvolíme **IMPORT**.



Obr. 33 – Přenos certifikátu – Mobilní aplikace – Načtení QR kódů

- Pro posun mezi QR kódy použijte ikony „<“, „>“ vedle QR kódu v portálu CS OTE.
- Mobilní přístroj automaticky rozpozná, o který QR kód se jedná, a tudíž je načítání možné provést i v různém pořadí.
- Po ukončení procesu importu jste vyzváni k zadání hesla pro přenos certifikátu.
- Následně se zobrazí informace o načteném certifikátu (Obr. 34 – Načtený certifikát), kde po stisku **TEST** a úspěšné validaci certifikátu se zobrazí tlačítko **Uložit**.




Obr. 34 – Načtený certifikát

- Po stisku **Uložit certifikát** je tento certifikát možno používat pro podepisování výkazů a aplikace **VDT Plyn** je připravená k použití.

1.3 Záhloví obrazovek

Záhloví každé základní obrazovky aplikace obsahuje ikony Menu, Název prostředí, Stav přihlášeného uživatele, Obnovení obsahu.



Obr. 35 – Záhloví obrazovek


- 1 Systémové menu – rozcestník na informační a nastavovací obrazovky Detail profilu, Certifikát, Nastavení, O aplikaci, Kontaktovat podporu, Odhlášení
- 2 Název Trhu – aktuálně aktivní trh, ke kterému se váží zobrazené informace a prováděné operace
- 3 Stav připojení a identifikace přihlášeného uživatele – stav připojení mobilní aplikace (Online/Offline)
- 4 Novinky – zobrazení informačních zpráv, ikona taktéž signalizuje nové VIP novinky (vybarvená ikona indikuje existenci nepřečtených zpráv)
- 5 Obnovení obsahu – tlačítko pro manuální aktualizaci obsahu obrazovek (A – indikuje zapnuté automatické obnovování)

1.4 Ovládací prvky

- Navigace zpět – tlačítko aktivní mimo základní obrazovky, umožní návrat na předchozí obrazovku
- Návrat na začátek seznamu

1.5 Obrazovka Trh

Po přihlášení uživatele do aplikace se zobrazí úvodní obrazovka Trh. Tato obrazovka poskytuje uživateli aktuální informace o stavu aktivních nabídek kontraktu a hloubku trhu (další 3 nabídky s nejnižší cenou na prodej a tři nabídky s nejvyšší cenou za nákup; hodnoty ceny a množství u vlastních nabídek jsou barevně odlišené), kterou je možné uživatelem „sbalit“. Nabídky jsou zobrazeny jako agregované, seřazené podle ceny, přičemž množství se zobrazuje i v odpovídající kumulované výši (Agr. MWh.). Pokud jsou parametry cena a množství nabídky zobrazeny oranžovou barvou jedná se o vlastní nabídky.



Obr. 36 – Obrazovka Trh

- 1 Název kontraktu s možností sbalení hloubky trhu
- 2 Nejlepší nabídka na nákup. Po kliknutí přechod na obrazovku *Vytvoření nabídky* – vytvoření nabídky Prodej/Rychlá akceptace nabídky Prodej
- 3 Nejlepší nabídka na prodej. Po kliknutí přechod na obrazovku *Vytvoření nabídky* – vytvoření nabídky Nákup/Rychlá akceptace nabídky Nákup
- 4 Celkové vlastní množství – přechod na obrazovku *Nabídky dle kontraktu*
- 5 Agregované množství (MWh)

1.5.1 Obrazovka Vytvoření nabídky

Obrazovka *Vytvoření nabídky* umožňuje uživateli zadat vlastní nabídku nebo využít možnosti rychlé akceptace nabídky. **Rychlá akceptace** slouží pro operaci nákup/prodej prostřednictvím předem definovaných hodnot, které odpovídají opačné operaci (prodeji/nákupu) zadané jiným uživatelem. Pokud kontrakt neobsahuje žádnou aktivní nabídku, otevře se formulář *Vytvoření nabídky* s nevyplněnými parametry cena a množství.

The screenshot shows the 'Vytvoření nabídky' screen with the following elements and callouts:

- 1**: Datum 12 listopad, 2019
- 2**: Nabídka na NÁKUP / PRODEJ
- 3**: Typ (Restrikce) LMT (NON)
- 4**: Stav Aktivní
- 5**: Cena (€/MWh) 30,00
- 6**: Množství (MWh) 16,0
- 7**: Tlačítka pro nákup a prodej
- 8**: Tabulka s nabídkami

Nákup		Prodej	
Mnž MWh	Cena €/MWh	Cena €/MWh	Mnž MWh
0,2	2,00	2,88	2,6
1,7	1,07	10,80	7,1
1,4	1,04	13,90	17,4
1,3	1,03	15,00	20,0
1,0	1,00		

Obr. 37 – Obrazovka Zadání nabídky

- 1 Datum a název kontraktu – možnost výběru kontraktu
- 2 Nabídka na – přepínací tlačítko pro volbu operace nákup/prodej
- 3 Typ – zobrazení typu nabídky a její restrikce (LMT/ICB, (NON)/(FOK)/(IOC))
- 4 Stav – přepínací tlačítko pro nastavení aktivní/neaktivní nabídky
- 5 Pole pro nastavení množství/ceny pomocí klávesnice
- 6 Tlačítka pro nastavení množství/ceny
- 7 Aktualizace obsahu (automatická nebo manuální)
- 8 Zobrazení maximálně pěti nejlepších nabídek na nákup a prodej

1.6 Obrazovka Sestavy

Poskytuje rozcestník všech sestav v mobilní aplikaci.



Obr. 38 – Obrazovka Sestavy

- 1 Sestava – Aktuální stav limitů – plyn – přehled aktuálních stavů limitů SZ
- 2 Sestava – Přehled nabídek – sestava zobrazuje údaje nabídek vztažených k vybranému kontraktu
- 3 Sestava – Přehled obchodů – zobrazuje údaje obchodů
- 4 Sestava – Výsledky VDT s plynem – zobrazuje souhrnné výsledky vnitrodenního trhu s plynem
- 5 Sestava – Pozice SZ na trhu s plynem – zobrazení aktuální pozice SZ

1.7 Obrazovka Obchody

Slouží ke sledování průběhu a aktuálních výsledků obchodování. Na obrazovce jsou zobrazené pouze kontrakty nacházející se v období jejich obchodovatelnosti.


Kontrakt	Poslední obchod	CelkMn	CelkVIMn
12/11	€/MWh 1,92 MWh 1,8	66,8	P 3,8 N 38,1
13/11	€/MWh 100,00 MWh 1,0	19,0	P 16,0 N -

Obr. 39 – Obrazovka Obchody

- 1 CelkMn – Množství všech obchodů uzavřených v rámci seance v MWh
- 2 CelkVIMn – Celkové vlastní množství
 - Celkové prodané množství spočtené jako součet množství všech obchodů pro daný kontrakt, kde účastník vystupuje na straně **prodeje** v MWh.
 - Celkové nakoupené množství spočtené jako součet množství všech obchodů pro daný kontrakt, kde účastník vystupuje na straně **nákupu** v MWh.
- 3 Kliknutím na daný kontrakt se zobrazí obrazovka *Vývoj obchodování*

1.8 Obrazovka Vývoj obchodování

Zobrazuje data obchodování vztažená ke kontraktu zvolenému na obrazovce Obchody.



Obr. 40 – Vývoj obchodování

- 1 Nejlepší nabídka na nákup. Po kliknutí přechod na obrazovku *Vytvoření nabídky – zavedení nabídky Prodej/Rychlá akceptace nabídky Prodej*
- 2 Nejlepší nabídka na prodej. Po kliknutí přechod na obrazovku *Vytvoření nabídky – zavedení nabídky Nákup/Rychlá akceptace nabídky Nákup*
- 3 Poslední cena (€/MWh) - Cena posledního obchodu v Eur/MWh s indikací trendu
- 4 Poslední množství (MWh) - Množství v naposled uskutečněném obchodu v MWh
- 5 Celkové množství (MWh) - Množství všech obchodů uzavřených v rámci seance v MWh
- 6 Vlastní množství (MWh) – zobrazuje:
 - Celkové **prodané** množství spočtené jako součet množství všech obchodů pro daný kontrakt, kde účastník vystupuje na straně prodeje v MWh.
 - Celkové **nakoupené** množství spočtené jako součet množství všech obchodů pro daný kontrakt, kde účastník vystupuje na straně nákupu v MWh.
- 7 Graf – slouží ke grafickému zobrazení časového průběhu dosažených cen a zobchodovaných množství vybraného kontraktu.
 - Křivka s body – vývoj ceny
 - Sloupce – vývoj množství

- 8 Přiblížení – časové rozpětí grafu, *2D* (2 plynárenské dny), *1D* (1 plynárenský den), *4H* (4 hodiny), *1H* (1 hodina), *15M* (15 minut)
- 9 Informace o obchodech na kontraktu (volba zvolit vše nebo vlastní)
- Ag. - Agresor – akceptující strana obchodu (nakupující/proávající), nebude-li hodnota vyplněna, znamená to, že obchod vznikl v aukci.
 - Cena (€/MWh) – Cena v uskutečněném obchodu v Eur/MWh
 - Množství (MWh) - Množství v uskutečněném obchodu v MWh
 - Zrealizováno – Časová známka vzniku obchodu
 - CelkVIMn – Kumulované **vlastní** množství k danému časovému okamžiku v MWh – spočtené jako součet množství všech obchodů pro daný kontrakt a směr daného obchodu, kde účastník vystupuje na straně **prodeje/nákupu** v MWh.

1.9 Obrazovka Nabídky

Poskytuje přehled všech nabídek vložených daným účastníkem trhu a vztažených k aktuálně otevřeným kontraktům. Umožňuje přechod na obrazovku *Modifikace nabídky*.

		AKTIVNÍ	NEAKTIVNÍ	VŠE
☐	Kontrakt	N/P Typ	Cena €/MWh Mnž MWh	Vytvořeno Platná do
☐	12/11	PRODEJ LMT	3,87 3,5	12.11.19 15:06:37 —
☐	12/11	PRODEJ LMT	2,85 2,3	12.11.19 15:06:15 —
☐	12/11	PRODEJ LMT	10,80 7,1	12.11.19 14:54:17 —
☐	12/11	NÁKUP ICB	2,00 0,2	12.11.19 14:36:50 —
☐	12/11	PRODEJ LMT	15,00 20,0	11.11.19 10:33:18 —

Sestavy
Obchody
Trh
Nabídky
Události

Obr. 41 – Obrazovka Nabídky

- 1 Filtrace nabídek podle toho, zdali jsou aktivní/neaktivní nebo obojí
- 2 Označení nabídky/nabídek pro jejich aktivace/deaktivaci/anulaci, po označení se zobrazí potvrzovací tlačítka pro zmíněné operace
- 3 Při kliknutí na nabídku se otevře formulář *Modifikace nabídky*

1.9.1 Obrazovka Modifikace nabídky

Tato obrazovka umožňuje uživateli upravovat nabídky.

V rámci modifikace **limitní nabídky** lze z atributů nabídky změnit pouze:

- stav nabídky (Aktivní/Neaktivní),
- množství nabídky,
- cenu nabídky.

V rámci modifikace **iceberg nabídky** lze z atributů nabídky změnit pouze:

- stav nabídky (Aktivní/Neaktivní).

Nabídku nelze modifikovat, pokud:

- je anulovaná, nebo je stažena z obchodování (má uplynulou časovou platnost);
- ID nabídky je neplatné;
- max. verze nabídky v systému neodpovídá požadované verzi nabídky na modifikaci.

← Modifikace nabídky Online(VKr)

Datum: 12 listopad, 2019 Kontrakt: 12/11

Id (Ver): 2002311 (0) Vytvořeno: 12.11.19 14:54:17

Nabídka na: PRODEJ Platná do: Typ (Restrikce): LMT (NON) Stav: Aktivní

Cena (€/MWh): 10,80 Množství (MWh): 7,1

Nákup Prodej

Mnž MWh	Cena €/MWh	Cena €/MWh	Mnž MWh
0,2	2,00	2,88	2,6
1,7	1,07	3,87	3,5
1,4	1,04	5,59	9,1

ANULOVAT MODIFIKOVAT

Zobrazeno 5 nejlepších nabídek


Obr. 42 – Obrazovka Modifikace nabídky

- 1 Identifikační číslo, verze, datum a čas vytvořené nabídky, kterou chce uživatel modifikovat
- 2 Operace – informace o směru nabídky nákup/prodej
- 3 Platná do – doba, do kdy je vybraná nabídka platná pro obchodování (časová restrikce)
- 4 Aktivita – přepínací tlačítko pro nastavení aktivní/neaktivní nabídky
- 5 Typ – zobrazení typu nabídky a její restrikce (LMT/ICB, (NON)/(FOK)/(IOC))
- 6 Pole pro nastavení množství/ceny pomocí klávesnice
- 7 Tlačítka pro nastavení množství/ceny
- 8 Aktualizace obsahu tabulky nejlepších nabídek (automatická nebo manuální)
- 9 Zobrazení maximálně pěti nejlepších nabídek na nákup a prodej
- 10 Tlačítka pro anulaci nebo modifikaci nabídky

1.10 Obrazovka Události

Informuje uživatele o průběhu následujících událostí:

- Příjem nabídky
- Modifikace nabídky
- Aktivace/deaktivace nabídky
- Anulace nabídky
- Systémová anulace nabídky
- Vznik obchodu
- Vygenerování kontraktu
- Změna stavu kontraktu
- Změna příznaku deaktivace kontraktu
- Modifikace nastavení trhu
- Přijetí/zrušení novinky (viz kapitola 1.3 [Záhlaví obrazovek](#))




Obr. 43 – Obrazovka Události

- 1 Filtr podle typu zpráv – VŠE/PRIVÁTNÍ/VEŘEJNÁ
- 2 Filtr podle priority zpráv – VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ

1.11 Odhlášení uživatele

- Z profilu se odhlásíte volbou **Odhlášení** z menu aplikace a následným potvrzením **Odhlášení**.



Obr. 44 – Odhlášení uživatele z profilu